



Forum: WD 8.x

Topic: WD8 et Access en natif

Subject: Re: WD8 et Access en natif

Posté par: drcharly93

Contribution le : 11/5/2004 0:49:20

Bonjour clark,

Mode de fonctionnement de l'accès natif avec ACCESS.

Pré Requis

Opérations nécessaires pour faire fonctionner l'accès natif Access en WinDev 8

Pour pouvoir utiliser l'accès natif Access, il est nécessaire d'installer :

- le MDAC 2.7 ou +
- le provider Microsoft Jet 3.51 pour ACCESS 97 Ou Jet 4.0 pour Access 2000

Il n'est pas nécessaire d'importer les tables dans l'éditeur d'analyse si on ne le désire pas pour utiliser l'accès natif.

```
//Création de la connexion sFPBase est une chaîne = <Chemin+Nom du fichier mdb> nCnx est un entier Rs est une Source de Données nCnx = SQLConnecte(sFPBase,"","","ACCESS") TraceDébut(trDessusTout) SI SQLExec("SELECT * FROM Fichier;",Rs) ALORS TANTQUE SQLAvance(Rs)=0 Trace(SQLLitCol(Rs,1)) FIN SQLFerme(Rs) SINON SQLInfoGene(Rs) Erreur(SQL.MesErreur) FIN // Dans tous les cas (connexion OK ou pas) SQLDéconnecte()
```

Citation :

En WinDev 5.5, pour utiliser l'accès natif Access, il suffisait d'utiliser la fonction SQLConnecte. Une fois connecté à une base de données Access, toutes les fonctions SQL classiques permettaient d'accéder et de modifier les données de la base de données.

Ce fonctionnement est conservé en WinDev 8.

Tests effectués avec succès